

Настраиваем The KMPlayer

[FAQ по KMPLAYER](#)

В [предыдущей статье](#) мы научились проигрывать музыку и видео при помощи The KMPlayer. Теперь перейдем к его настройке под общие нужды.

СКАЧАТЬ KMPLAYER

Версия 3.2 с возможностью отключить рекламу [ЗДЕСЬ](#)

Учимся устанавливать и настраивать программы Версия 3.9 без возможности отключить рекламу [ЗДЕСЬ](#) Windows

или вы можете посмотреть свежую версию на [официальном сайте](#).

Если вы скачали версию программы 3.2 и выше, то возможно вам не понравится флеш реклама сервисов KMP запускаемая в главном окне программы при каждом запуске KMP. Отключить ее можно нажав правой клавишей по главному окну — Обложки — Эмблема — Станд. эмблема обложки.


показывать
это
объявление

от Google ☐

Недели Работы Без Подзарядки




Зайдем в окно настроек программы. Нажимаем правой клавишей по главному окну и выбираем подменю **Настройки -> Конфигурация**. Как на рисунке:



Меню настроек плеера

Перед нами предстанет окно настроек:



Окно настроек KMPlayer

Сделать нужно так как на рисунке. Запоминать место воспроизведения очень удобная функция. Когда хочется досмотреть фильм позже. Просто закройте плеер и когда нужно откройте его снова и запустите фильм — он продолжится с последнего просмотренного момента. Также стоит помнить, что для аудиофайлов эту функцию лучше отменить.

Разверните меню общие, для расширенных настроек. Зайдите в подменю **«Повтор/Список»** далее справа выберите окно **«Список воспроизведения»**. Уберите галочку с пункта «Очищать стандартный список при закрытии». Для того чтобы ваш плейлист не обнулится при закрытии (а вы ведь потратили столько времени на его создание).

Также далее есть интересный подпункт **«Клавиши/Глобальные»** и окошко справа **«Глобальные клавиатурные сочетания»**. Здесь вы можете настроить глобальные сочетания клавиш для самых распространенных операций, когда окно плеера не активно. Например вы работаете в Word, набираете текст и вдруг захотели переключить на следующую песню, то чтобы не делать лишних движений, можно нажать заранее выбранное сочетание клавиш. Нажмите кнопку «Добавить», появится окно с выбором функции. Выберите «Воспроизведение» потом «Следующий». Появится запись в окне. Внизу выберите сочетание клавиш. Для этого щелкните левой клавишей мыши в поле рядом с которым красными буквами написано «Клавиша» и нажимайте сочетание клавиш.

Например в моем случае это Ctrl+Alt+PgDn.

Далее ищем меню «**Декодеры**» справа выбор «**Применение встроенных кодеков**». Рекомендованное значение «Использовать при сбое системных кодеков». Но нужно помнить, что в таком случае вам нужно скачать и установить набор декодеров (специальных программ позволяющих декодировать видео). Самый лучший набор K Lite Codec Pack. Брать [ЗДЕСЬ](#). Иначе используйте выбор «Всегда использовать». Почему я на этом заострил внимание? Потому что с некоторыми видеофайлами бывают проблемы при воспроизведении встроенными кодеками. Чтобы этого избежать используем мой совет.

Ещё стоит уделить внимание пункту «**Обработка аудио**». Можно поставить галочку напротив пункта «Встроенный обработчик аудио (Кроссфейдер)» и рядом с «Использовать только в режиме аудио». Также рядом нажать кнопку «Задать» и в появившемся окне выставить 2000 мс в обоих полях. Для чего это нужно? Чтобы при переключении с одной песни на другую не было тишины. Первая песня будет медленно затухать по громкости, а вторая наоборот нарастать. Получится красивое непрерывное воспроизведение.

Также на тихих видеофайлах помогает включение настройки «Автоматическая регулировка громкости (нормализация)» в пункте «Компрессор/Нормализатор». Программа будет сама увеличивать громкость звука.

Меню «**Обработка видео**» трогать не рекомендую, т.к. можно очень сильно потерять в производительности компьютера. Настроек и фильтров там очень много и если активировать все, компьютер начнет тормозить (даже мощный).


Ну вот мы и разобрались с настройками.

Несколько полезных сочетаний клавиш (работают при активном окне The KMPlayer, чтобы сделать окно активным, нажмите на него левой клавишей мыши):

- Стрелки влево и вправо — перемотка назад и вперед
- Стрелки вверх и вниз — громкость больше и меньше
- Enter — в режиме видео разворачивание на полный экран
- Alt+E — отобразить/скрыть плейлист
- Пробел — пауза
- PgDn и PgUp — следующий и предыдущий трек/видео в плейлисте
- Ctrl+D — открытие DVD меню

По просьбам трудящихся опишу ещё одну очень полезную функцию — отображение

пунктов списка воспроизведения. В KMPlayer ее можно настроить самым изощренным способом. Заходим в **Настройки — Общие — Повтор/Список** и выбираем вкладку **Список воспроизведения**:



Настройка записей списка воспроизведения KMPlayer

Менять значения нужно в поле Заголовок. По умолчанию он пустой (все должно нормально отображаться). Нажав на кнопку Инфо, можно просмотреть список макросов для добавления в это поле. Вот некоторые примеры:

`$filepart(%filename%)` — будет отображаться название файла


`%album% — %artist% — %title%` — Альбом — Исполнитель — Название трека (знаки препинания можно ставить свои, порядок тоже, главное чтобы макросы оставались исходными)

`$if2(%artist% — %title%, $filepart(%filename%))` — если есть значения исполнитель — название трека, то отображает их, иначе отображает название файла

`$scaps(ваш заголовок)` — преобразует любое значение внутри в строку с первыми заглавными, остальными строчными буквами. Пример SKRILLEX — FIRST OF THE

YEAR — Skrillex — First Of The Year. Замените слова «ваш заголовок» на нужное выражение.


Также, порой возникают проблемы с воспроизведением DVD при использовании кодеков установленных в системе (у меня диски воспроизводились без звука). Открываем **настройки DVD — Декодер**:



Настройки DVD

И поставить галочки напротив пунктов Встроенный декодер для просмотра DVD (как на картинке выше).

Важной функцией плеера является **буферизация видео**. Нужно это для просмотра фильмов по сети (и по wi-fi) и фильмов с большим битрейтом, когда к жесткому диску обращаются другие программы. Чтобы видео воспроизводилось плавно, нужно увеличить буфер. Заходим в **Настройки — Фильтры — Входной фильтр**. Ставим галочку напротив **Асинхронная обработка файлов** и ещё одну **Включить буфер для файлов на жестком диске**. Размер буфера по вкусу, чем больше, тем лучше):



Настройка буфера проигрывания видео

Для тех, кто усомнился в крутости KMPlayer, либо тех, кого напрягают какие-то недоделки рекомендую опробовать [Daum PotPlayer](#) от основного разработчика KMPlayer. Плеер перспективный и очень мощный.

показывать
это
объявление от Google ☐

Иаса - Как Долго Не Кончат?



L 25.05.2011 | harvester F Аудио и видео G KMPlayer, плеер, универсальный медиа проигрыватель

Настраиваем The KMPlayer: 394 комментария

Алексей

30.09.2011 в 7:50 пп

Статья мне очень помогла, очень долго не мог разобраться с настройками.
Если можно, опишите настройки видео. Какой лучше выбрать обработчик видео?

За статью СПАСИБО

harvester |

01.10.2011 в 9:45 дп

Сам я ничего не менял в обработчике (использовал по умолчанию). Можно использовать Размытие, Шумоподавление и Пост-обработку. Использовать аккуратно и по очереди, до нужного эффекта. Если переборщить, то разницы в изображении не заметишь, а производительность упадет сильно.

kegegk

21.11.2011 в 2:35 пп

Статья весьма полезна, но у меня вопросы скорее по осмысленному использованию KMPlayer.

Есть проблема со списком произведения:

— Скачано на <http://bt.nnm-club.ru> «Охотники на Драконов», там 10 штук псевдо — DVD
— Сделал список воспроизведения формата KPL (руками вколотил в Title имена сезонов.
Но — при «прямом» открытии списка (тыком в KPL) говорит про ошибку, и приходится изнутри KMPlayer открывать список и выбирать сезон вручную. Абидна...

М.б. я что-то не так делаю?

ЗЫ: фрагмент кишков списка O_D.KPL

[playlist]

File1=D:\Game_Inst\Torrent_Downloads\Files\Охотники на Драконов\[01-6] Остров туманов
\VIDEO_TS\VIDEO_TS.IFO

Title1=Остров туманов

Length1=0

Played1=0

File2=D:\Game_Inst\Torrent_Downloads\Files\Охотники на Драконов\[07-13] Детская игра
\VIDEO_TS\VIDEO_TS.IFO

Title2=Детская игра

Length2=0

Played2=0

.....

File9=D:\Game_Inst\Torrent_Downloads\Files\Охотники на Драконов\[44-47] Драконы и яды
\VIDEO_TS\VIDEO_TS.IFO

Title9=Драконы и яды

Length9=0

Played9=0

File10=D:\Game_Inst\Torrent_Downloads\Files\Охотники на Драконов\[48-52] Ад вокруг
города\VIDEO_TS\VIDEO_TS.IFO

Title10=Ад вокруг города

Length10=0

Played10=0

NumberOfEntries=10

Version=2

CurrentIndex=9

=====

harvester |

22.11.2011 в 4:44 дп

Сейчас попробовал — у меня запускается с переименованными тайтлами. Правда это с музыкальными файлами, т.к. ДВД образы не качаю. Можно попробовать сделать список таким образом и закинуть в папку: c:\Program Files (x86)\The KMPlayer\Playlist\ и перезагрузить KMPlayer. В плейлист эдиторе появится новая вкладка и там будет нужный список.

kegegk

23.11.2011 в 6:10 пп

ИМХУ — проблема не с переименованными тайтлами, «изнутри» KMPlayer список грузится.

Засада в том, что нет автоматического продолжения показа.

А когда я пытался запустить KMPlayer с помощью «тыка» списка KPL — выдается ошибка.

harvester |

24.11.2011 в 4:04 дп

Я это проверил. Думаю, проблема в том, что у тебя не видео, а титульные файлы DVD. Скорее всего в них загвоздка. Попробуй сделать список с обычными видеофайлами и открыть его двойным кликом.

harvester |

24.11.2011 в 4:05 дп

если проблема появляется только с IFO файлами в списке, то надо писать разработчикам, чтобы фиксили

derogarkov

28.11.2011 в 9:43 пп

Подскажите «чайнику» как включить субтитры в KMP PLEER 1442. В функции «показать/скрыть субтитры» ставлю показать. На DVD не включаются. Что надо делать? Заранее благодарю. derogarkov.

harvester |

29.11.2011 в 5:24 дп

Пробовать через меню DVD. Хотя по идее Alt+X должно включить и на DVD также. А на этом DVD они точно есть?

Dmitrii

21.12.2011 в 10:47 дп

спасибо за статью кое что интересного узнал, наконец то буду переключать музыку когда свёрнут KMP))))

sanek183

07.01.2012 в 8:11 пп

всем привет. люди помогите решить следующую проблемку.

ситуация такова:запускаю фильм и появляется сообщение:не удаётся найти комбинацию фильтров для просмотра потока. error num:80040218 как это исправить?

harvester |

08.01.2012 в 11:06 дп

Первый вариант: если фильм скачан с торрентов, то проверить хеш заново (возможно файл битый или не докачался).

Второй вариант: <http://support.microsoft.com/kb/195880/ru>

harvester |

08.01.2012 в 11:08 дп

Третий вариант: <http://support.microsoft.com/kb/924073/ru>

Алексей17

10.01.2012 в 9:26 пп

Спасибо вам за статью.

У меня несколько дилетантский вопрос:

как заставить КМР показывать название проигрываемого файла, так же, как это происходит в Winamp?

harvester |

11.01.2012 в 4:21 дп

Обновил статью, теперь на этот вопрос есть ответ 🤔

Игорь

11.01.2012 в 1:37 пп

Захожу в папку video_ts открываю файл video_ts_vob попадаю в меню dvd фильма а меню не работает. Скажите пожалуйста как сделать меню рабочим.

harvester |

12.01.2012 в 4:44 дп

Открыть — Открыть DVD файл, должно заработать

ВИкуся

14.01.2012 в 10:54 дп

KMPlayer произносит ГРОМКО на английском какие-то слова когда включаешь фильм изменяешь размер окна и т.п.

не могу понять где же отключить эту опцию !

harvester |

14.01.2012 в 2:53 пп

Настройки — Сброс конфигурации. По умолчанию ничего не говорит. Настроить придется заново после этого.

ВИкуся

14.01.2012 в 4:21 пп

сложновато, не получилось...

лишь так — в итоге полное удаление и затем установка по новой...

harvester |

14.01.2012 в 4:54 пп

Ну если подробнее то правой клавишей мыши по главному окну KMPlayer — Настройки — Конфигурация... Внизу будет кнопка Сброс конфигурации.

NN

06.02.2012 в 7:30 пп

установлен кодек Xvid_14-127_13072011_x64, пытаюсь добавить его в Сторонний декодер видео — KMPlayer его не находит, файл скрыт. Если открыть просто папку (не из плеера), то файл виден. Что делать?(((

NN

06.02.2012 в 8:07 пп

пришлось вернуться к 1.3.0 и проапдейтиться до 1.3.2.. все работает

Luceus

13.02.2012 в 9:41 пп

Спасибо за полезную статью.

Может кто-нибудь подскажет.

Есть неприятная проблема при запуске концерта с битрейтом более 20 Mbps. Всё идёт плавно, но когда к винчестеру обращается другая программа и работает с этим же винчестером, концерт начинает ужасно тормозить. Винчестер не системный, а программа VM-vare.

Как можно задать наивысший приоритет KMPlayer'у так, чтобы все остальные проги могли забирать только свободный поток с жёсткого диска, не мешая проигрыванию главного файла.

Изменение приоритета через диспетчер задач не помогает. Может буфер какой-нибудь можно включить в плеере?

(версия KMPlayer 2.9.4.1435, система W7 X64 Ultimate

harvester |

14.02.2012 в 4:46 дп

Приоритет времени процессора (тот, что вы задавали через диспетчер задач) и не поможет, так как он просто самому плееру дает больше ресурсов процессора. Жесткий диск тут не причем. Обновил статью. В конце описано, как настроить буфер, для плавного проигрывания видео.

Madison

26.02.2012 в 1:36 пп

Всем привет. Подскажите, пож-ста, как скрыть KMPlayer
(или если есть такая функция, то как сделать, чтобы он не отображался поверх всех окон?)

harvester |

26.02.2012 в 1:42 пп

Скрыть его можно как обычное окно, нажав на кнопку сворачивания. Чтобы настроить отображение поверх остальных окон: правой клавишей по главному окну плеера
Отображение — Поверх остальных окон — выбрать нужный вариант.

Luceus

02.03.2012 в 8:11 пп

harvester Спасибо за ответ!

...Эх жаль не помогло. Буфер в плеере можно выставить максимум 50МБ и, видимо, для битрейта 20 Mbps он слишком мал. При закрытии виртуалки VM-vare, просматриваемый концерт по прежнему жутко тормозит.

harvester |

04.03.2012 в 6:10 дп

Может быть проца не хватает? У меня нет таких проблем, недавно как раз mp4 файл 24Mbps просматривал.

Luceus

08.03.2012 в 12:31 пп

Вряд ли дело в системе:

Проц — Intel Q9550 2.83GHz (четырёхядерник)

MB — Gigabyte GA-EP45-DS4

RAM — 4Gb

видео — GF GTX 275

разве этого мало?

harvester |

09.03.2012 в 7:37 дп

Нормуль конфиг, не должно тормозить, на ноуте у меня не тормозит. Сейчас покопаюсь, может отыщу чего...

harvester |

09.03.2012 в 7:49 дп

Пробуй сбросить конфигурацию сначала. Если не поможет, то попробуй поменять сплиттер для твоего типа файла (Настройки — Конфигурация — Фильтры — Сплиттер, напротив mp4 или какой там у тебя файл смени сплиттер). Если не поможет, то можно ещё попробовать другую сборку KMP поставить с поддержкой Nvidia видеокарт:
<http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=31508&start=64&limit=1&m=1#1>

harvester |

09.03.2012 в 7:53 дп

Также вот ещё что пишут владельцы гигабайтов (матплат): Когда поставил последние дрова под мать с офф. сайта с поддержкой windows 7 и перешил bios тормозить перестало.

Luceus

13.03.2012 в 8:19 пп

Провёл ряд экспериментов.

Переустановил плеер

Плеер по рекомендованной ссылке даже мой файл открыть не смог, без всяких предупреждений.

Поэтому снова поставил свой (The KMPlayer 3.0.0.1441 сборка)

первый заход — без тормозов.

второй заход — тормозит.

Включил буфер

первый заход — без тормозов.

второй заход — тормозит.

Выключил буфер

снова так же.

Промежуток от нажатия кнопки закрытия до начала торможения в плеере 50-57 секунд.

Похоже буфер не срабатывает вообще. Как бы это проверить?

(И кстати у меня в меню по другому: фильтры >> сплиттеры (Haali, WM, Source))

Хотя самый простой выход, это поставить ещё один винчестер, да и разнёсти вредные файлы.

harvester |

14.03.2012 в 11:03 дп

Винду давно переустанавливали? Это конечно крайние меры, но что-то точно не так в системе. У меня ноут i7 (2.2GHz, Nvidia 540M и 4 гига оперативы, винт обычный, программ много запускаю одновременно) ни разу не было тормозов на нем. Причем пробовал проигрывать видео свое FullHD 1080p на ноутбуках с dualcore и intel видео картой и 2Gb Ram — также тормозов не было.

nv

16.03.2012 в 6:30 дп

Немогу посмотреть mp4 клипы т.к в конце без звука идут больше времени. Помогите настроить конфигурации.

Luceus

17.03.2012 в 7:38 пп

harvester Спасибо за подсказки.

W7 x64 давно уж не переустанавливал. Да и вообще, KMPlayer не очень-то дружит с моей системой.

Впрочем даже на чистой системе всегда отмечались мелкие сбои при открытии меню настроек.

(Разнёс вредные файлы и пока без нареканий работает.)

Кстати, ещё ситуация: проигрывая файл .mov (250GB) с битрейтом 81 Mbps, плеер начинает заполнять всю память 4GB, которая заканчивается минут через 5 (10Мб в секунду), и дальше начинает тормозить.

harvester |

18.03.2012 в 6:02 дп

Не удивительно, слишком большой битрейт, нереально большой.

KRUTAV

22.03.2012 в 10:18 дп

...установил KMPlayer_3.2.0.12 на WIN.7 Не воспроизводит закачиваемый и не докаченный видео-файл. Может чё в настройках изменить,подскажите !

harvester |

22.03.2012 в 10:59 дп

Ничего менять не надо и не будет он воспроизводить нормально недокаченный файл. Это же не Stream видео поток. Скорее всего речь идет о торрент, так? Корректно недокаченные файлы он не просматривает.

KRUTAV

22.03.2012 в 11:33 дп

....неа(GOM Player воспроизводит столько,сколько закачалось),но я воспользовался твоими настройками : -«Важной функцией плеера является буферизация видео. Нужно это для просмотра фильмов по сети (и по wi-fi) и фильмов с большим битрейтом, когда к жесткому диску обращаются другие программы. Чтобы видео воспроизводилось плавно, нужно увеличить буфер. Заходим в Настройки — Фильтры — Входной фильтр. Ставим галочку напротив Асинхронная обработка файлов и ещё одну Включить буфер для файлов на жестком диске. Размер буфера по вкусу, чем больше, тем лучше) и видео пошло,теперь воспроизводит по факту и файл AVI ещё качается,ЗАРАБОТАЛО !!! Спасибо !

KRUTAV

22.03.2012 в 11:53 дп

...ещё один вопрос, как закрепить в «главном окне проигрователя»,»ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ», а то она то под проигрователем отображается, то... (балтается короче) ? И как сохранять маленький «образ» (проиг.) для Аудио-файлов, а то при запуске Аудио-файла разварачивает проиг-ль на весь экран как для Видео ?

Luceus

22.03.2012 в 8:11 пп

harvester. Странно, даже и не думал, что битрейт может упереться в «потолок системы»...

Наверное не успевает из памяти выгружать просмотренные фрагменты...

KRUTAV

23.03.2012 в 5:31 пп

...а почему у меня ЭКРАН затухает при просмотре фильма ???

harvester |

24.03.2012 в 9:09 дп

to Luceus: может конечно, просто забивается оперативка или жесткий диск не справляется

harvester |

24.03.2012 в 9:12 дп

to KRUTAV: Настройки — Общие — Общие — Поставить галочку напротив «Запрет экранной заставки»

harvester |

24.03.2012 в 9:45 дп

То KRUTAV: не понял про панель управления, можно скрин мне на почту? Через контакты свяжитесь со мной. Если включился компактный режим, то вернуться из него можно

нажав на кнопку со стрелочкой.

KRUTAV

27.03.2012 в 11:12 дп

....у меня иногда при просмотре изображение в местах СЫПЕТЬСЯ,как быть ? Помогите.

harvester |

27.03.2012 в 6:05 пп

на любых файлах или на каком-то конкретном?

KRUTAV

27.03.2012 в 8:54 пп

....DVD Rip точно местами разсыпается,как быть ?

KRUTAV

27.03.2012 в 9:22 пп

.....AVI тоже изображение как то кубиками большими ??? не качественное изображение
!!! какие настройки надо чё-бы хорошо показывало ???

harvester |

28.03.2012 в 5:47 дп

Сбрось настройки по-умолчанию. Если на других фильмах также — то переустанови кодеки попробуй. Никаких настроек в плеере не надо делать, чтобы проигрывал нормально.

АЛЁШЕНЬКА

28.03.2012 в 7:27 пп

народ, касперский не даёт запускать видеофайлы через КМР — если касперский включен то КМР виснет, выключен — всё нормально. Что делать, подскажите.

harvester |

29.03.2012 в 5:51 дп

Удаляем плеер через установку и удаление программ и устанавливаем плеер скачанный по ссылке: <http://cdn.kmplayer.com/KMP/Download/kmp.exe>, проверяем работу.

KRUTAV

29.03.2012 в 8:17 дп

...я так и понял, что ПЕРЕУСТАНОВИТЬ проще !!!

tlt_user

01.04.2012 в 9:02 дп

как запустить с плей листом — заранее созданным, из командной строки

harvester |

01.04.2012 в 12:23 пп

Если не заморачиваться, то просто запускаем: `c:\Program Files (x86)\The KMPlayer\PlayList\1.kpl` (вместо 1 — название вашего плейлиста). Запуск плейлистов kpl по умолчанию ассоциирован с KMPlayer.

harvester |

01.04.2012 в 12:29 пп

Если все же хочется воспользоваться его командной строкой, то KMPlayer.exe «`c:\Program Files (x86)\The KMPlayer\PlayList\1.kpl`»

harvester |

01.04.2012 в 12:31 пп

`c:\Program Files (x86)\The KMPlayer\KMPlayer.exe «D:\Music»` — откроет нужную папку для проигрывания

Slava

04.04.2012 в 2:05 пп

подскажите, пожалуйста, хочу смотреть тв онлайн через кмп. Пробую вставлять адреса с тв-онлайн страниц — rvh пишет, что неправильные кодеки для воспроизведения потокового видео. Какого вида должен быть адрес, чтобы он его подхватил?

Михаил

19.04.2012 в 5:02 дп

Доброго времени суток! Подскажите, пож-та, почему при просмотре видео через КМП-плеер стабильно раз в 20 минут появляется нижняя панель управления(там где ПУСК и системный ТРЕЙ с часиками), вылезает неожиданно, и чтобы убрать приходится мышкой щелкать на окне проигрывателя, а лучше свернуть/развернуть его из полноэкранного режима в обычный и обратно) Версия проигрывателя 3.0.0.1442. Система Win XP Pro SP3. При просмотре комп почти всегда подключен к интернету, работает ESET NOD32, отключал и то и другое по-очереди и сразу, но проблема не решается.

harvester |

19.04.2012 в 5:18 дп

Скорее всего проблема не в KMPlayer, какая-то сторонняя программа перехватывает фокус на себя. Отображение — Поверх остальных окон — Всегда установлено?

harvester |

19.04.2012 в 5:20 дп

То Slava: дайте адресочек онлайн видео, я проверю

Михаил

19.04.2012 в 10:32 пп

Да всегда, специально сегодня отключил отображение поверх всех окон, проверил- не помогает((. А каким образом тогда я могу узнать какая программа может перехватывать именно в этот момент/секунду?? Была раньше проблема со сворачиванием в трей из полноэкранного режима (не только при просмотре фильмов, при игре тоже сворачивалось)

стабильно через определенный промежуток времени, но тогда был «виноват» установленный модем от МТС, потом от Мегафон и программа соответствующая (например, МТС-Коннект) проверяла наличие возможных обновлений (при включенном соединении с интернетом и без), там решалось все редактированием файла .ini либо просто банальным удалением и перезагрузкой компа, погуглив, можно найти без труда про этот вопрос; а вот про эту мою «проблему» пока ничего не нашел)), к вам за советом/помощью обращаюсь, не знаете в чем дело?? Варианты??

Михаил

19.04.2012 в 10:46 пп

Да и еще)), проблем со сторонними плеерами, например, MPC-HC или BS вместе с PowerDVD при открытии тех же файлов не возникает, просто бесплатный КМР как то «роднее» по настройкам, по встроенным стандартным кодекам, по дизайну, ну и самое главное по качеству воспроизведения медиафайлов больше устраивает, поэтому и бьюсь о решении моего ньюанса)) Удалял, чистил реестр спец.прогами (типа Wise Registry Cleaner, CCleaner), заново дистр с офсайта качал, устанавливал- не помогает((

harvester |

20.04.2012 в 5:22 дп

Могу свой конфигурационный файл выслать. Но вообще такой проблемы не наблюдал у себя. Вывод — проблема в системе. Я понимаю, это смешно, но переустанавливать систему пробовали? И, кстати, какая система сейчас стоит?

Михаил

20.04.2012 в 10:51 пп

))Ради этого точно не буду сносить Винду и заново ее ставить, сейчас Win XP SP3, причем на трех компах стоит, разного конфига, от слабенького Пентиума4 с 3.0 Мгц до четырехядерного, проблема та же, Винда устанавливалась с трех разных CD-дисков разная))) и корпоративная есть) Вчера вновь при просмотре очередного голливудского «шедевра» на одном из компов поймал в Администрирование/Просмотр событий запуск и остановку службы Adobe Flash Player Update Service (из событий предварительно все записи удалил для чистоты эксперимента)) из всех пунктов), а затем еще и через msconfig в настройках системы отключил/снял галку на вкладке службы эту самую службу)) Думаю теперь она точно не полезет в интернет за проверкой доступного для скачивания обновления, только вот что интересно, интернет то у меня не был подключен(даже кабель

из порта LAN вытащен) при возникновении события с выполняющим треем, вот ведь загадка))) Где еще зарытую собаку искать)))

Михаил

20.04.2012 в 10:52 пп

Файл да, давай на почту)) не буду против)

harvester |

21.04.2012 в 6:55 пп

Попытки обновиться не связаны с наличием или отсутствием инета. После чистки msconfig помогло?

Criss

03.05.2012 в 5:13 пп

помогите пожалуйста!!!какими клавишами сделать в кмплэере видео и музыку по медленней?

harvester |

03.05.2012 в 5:59 пп

Правой клавишей по главному окну — Воспроизведение — Обычно (или можно снять галочку с Изменение скорости)

harvester |

03.05.2012 в 6:04 пп

Shift+Num* вроде горячая клавиша

Dan

06.05.2012 в 1:16 дп

При первом воспроизведении плеером видеофайла после включения\перезагрузке

происходят жуткие тормоза, плеер что-то долго делает, видео не играет, потом резко начинает воспроизводить и кадры бегут в ускоренном режиме. Любые последующие запуски любых файлов происходят нормально до следующего включения компьютера. Можно что-то с этим сделать? Wista basic, C2D 2,26 МГц, 4 Gb ram

harvester |

06.05.2012 в 4:58 пп

Попробуй попереключать в настройках использование встроенных кодеков и системных. Если с системными кодеками такая ситуация проявляется, то надо удалить все что установлено в системе и поставить свежую версию k-light codec pack

bullet

08.05.2012 в 9:47 дп

после установки последней версии плеера, перестали воспроизводиться одноименные файлы (списком).

в предыдущих версиях кликнушь два раза по одному файлу, а остальные он сам подхватывал и воспроизводил списком. очень удобная фишка. че надо включить чтобы снова заработала?

harvester |

08.05.2012 в 11:50 дп

Стоит последняя версия, все работает корректно с воспроизведением похожих файлов. Пробуйте зайти в Настройки — Фильтр — Непрерывное воспроизведение и посмотреть там.

bullet

09.05.2012 в 9:48 дп

беда какая-то, в этой вкладке тоже по пунктам кликал. не помогло.

а эта опция была очень удобна при воспроизведении многосерийных мультв, по одному кликнул и все по порядку идут...

harvester |

09.05.2012 в 12:54 пп

Повторюсь, функция никуда не девалась. У меня стоит последняя версия — все работает. Сбрасывайте настройки.

bullet

09.05.2012 в 8:51 пп

точно.

забыл про хорошую функцию сброса настроек.....

bullet

09.05.2012 в 8:58 пп

заработало

оранки

17.05.2012 в 1:37 пп

Как растянуть видео на весь экран. Включаю видео он показывается в маленьком окне, ставлю полноэкранный режим. Окно расширяется, но видео так же в маленьком окне, а не растягивается, а вокруг черные поля. Как растянуть видео на весь экран?

harvester |

17.05.2012 в 3:12 пп

Отображение — Сохранять исходное соотношение сторон, там же Размер окна видео — По умолчанию, Коррекция разности СС монитора и рабочего стола — Отключено. Должно работать. Если не трудно лучше скрин выложить, как все это выглядит.

оранки

17.05.2012 в 4:27 пп

Вроде получилось. Спасибо

Лида

04.06.2012 в 4:42 пп

Ребят, такая проблема: новый KMPlayer не сворачивается в трей, только на панель задач? Что с настройками подкрутить?

harvester |

04.06.2012 в 4:54 пп

Правой клавишей по главному окну — Настройки — Конфигурация — Общие — Общие — Поставить галочку: Отображать KMPlayer в области уведомлений.

vovanord

12.06.2012 в 3:50 пп

как включить «convex image» в KMP+ версии 3.2.0.19

harvester |

12.06.2012 в 7:07 пп

что такое convex image сначала нужно узнать

vovanord

13.06.2012 в 7:02 дп

The convex image- выпуклое изображение. А у меня 3Д(анаглиф) показывает вогнутое изображение.Если можно ,помогите.Зарание благодарен.

harvester |

13.06.2012 в 7:24 дп

В последней версии: Правой клавишей по главному окну — 3d screen control и там выбирайте, что вам нужно. Сорри, нет возможности проверить.

harvester |

13.06.2012 в 7:25 дп

там Change Left/Right Up/Down может это?

buzz

17.06.2012 в 3:47 пп

Отличная статья, спасибо! Дурацкий онлайн сервис в новой версии наконец-то убрал!)

sev_sky

17.06.2012 в 10:49 пп

Подскажите, как настраивать таймеры. У меня в углах панели задач оба отсчитывают оставшееся время.

harvester |

18.06.2012 в 5:42 дп

Простой левый клик по таймеру меняет направление отсчета.

sev_sky

18.06.2012 в 11:17 пп

Спасибо. Такая элементарная вещь, а нигде про это информации не находил 😊

Андрей

22.06.2012 в 11:11 дп

Установлена последняя версия КМП. Проблем не было. Вдруг из правого нижнего угла исчезла кнопка «Скачать» (раньше появлялась при открытии Мозиллы Фаерфокс). Как вернуть?

harvester |

22.06.2012 в 5:06 пп

Где конкретно пропала кнопка скачать?

Руслан

12.07.2012 в 4:33 пп

Привет! Объясните, плиз, как мне восстановить свои, ранее сохраненные в файле reg настройки, которые полетели после обновления плеера, куда кинуть этот файл, и вообще, где лежат файлы конфига?

Спасибо.

harvester |

13.07.2012 в 5:24 дп

Операционная система должна быть той же (например если была XP, а потом поменяли на Windows 7, то может не заработать, то же касается и x86 -> x64 систем). А импорт настроек простой, просто двойным кликом по reg файлу и согласиться на внесение изменений в реестр.

harvester |

13.07.2012 в 5:28 дп

Также, зайдя в Настройки — Общие можно поставить галочку напротив Настройки в KMP.ini (как то так), тогда он в папке с программой создаст ini файл, который можно скопировать себе в папку и потом при переустановке или сбросе настроек просто кинуть этот файл обратно с заменой.

Andr

21.07.2012 в 5:00 пп

Здравствуйте. Как сделать воспр по одному файлу а не целиком плей лист.

harvester |

22.07.2012 в 8:00 дп

Этого нет в функциях плеера, к сожалению.

RuGo!

22.07.2012 в 9:23 пп

Здравия.

После апдейта на новую версию, произошла странная штука — перестали воспроизводиться файлы сразу.

То есть, раньше, двойной клик на видео файле и он сразу открывался в КМР и начинал воспроизведение, мне это до жути удобно ! А нынче каждый раз приходится активировать окно плеера и хамкать пробел или мышкой на кнопку play/

А это жутко раздражает, так как приходится делать лишние телодвижения.

Отсюда вопрос:

Как вернуть, чтоб было как раньше ? (в настройках ничего подобного не нашёл)

harvester |

23.07.2012 в 5:45 дп

Возможно плеер при апдейте самоудался и ассоциации файлов сбились. Надо нажать правой клавишей в проводнике по видеофайлу и выбрать в меню Открыть с помощью — Выбрать программу. В появившемся окне выбрать KMPlayer (если нет в списке, то нажать кнопку Обзор или Другая программа и указать путь к плееру) и внизу не забыть поставить галочку воспроизводить всегда при помощи этой программы. Так со всеми типами видеофайлов (благо их не много). Этот способ самый надежный.

vovanord

25.07.2012 в 5:59 дп

Здравствуйте! У меня последняя модель КМР , а вопрос такой-при начале воспроизведения видео в формате MPG звук есть ,а видео сплошные полосы .Что надо сделать, чтобы видео показывало? В DirectShow этот формат прописан.Зарание благодарен.

harvester |

25.07.2012 в 6:29 дп

Нужно переключиться на встроенные кодеки или наоборот на внешние, в зависимости от того что сейчас используется.

Yuriy

04.08.2012 в 5:10 пп

После установки версии 3.3.0.33, при ассоциации файлов с программой нажал «выбрать все» и в винде «благополучно» убились все ассоциации файлов (все даже txt с Блокнотом), и постоянно лезет в инет-ищет обновления. Пришлось винду через бэкап восстанавливать.

дос

22.08.2012 в 3:44 пп

версия 3.3.0.33 не нашел как сворачивать в трей ранее в другой версии он сам сворачивался удобно начальство не замечает в трее..

дос

22.08.2012 в 3:46 пп

все не надо в настройках нашел

harvester |

22.08.2012 в 4:48 пп

Да, там галочка: сворачивать в трей. А клавиша по дефолту — Esc

Naru-chan

23.08.2012 в 8:47 пп

после обновления последней версии почти все файлы в папке KMPlayer стали невидны! я нажимаю на аудио: воспроизвести с помощью: обзор: KMPlayer: а там всего 4 папки показывает и ни одного файла!! даже если через проводник заходить он все равно ничего не видит!! захожу в свойства ярлыка плеера: найти объект, и он все показывает все файлы
Т__Т что мне сделать?? как сделать видимость файлов??

harvester |

24.08.2012 в 6:08 дп

сбросить настройки на дефолтные

Naru-chan

24.08.2012 в 11:45 дп

не помогло(

Naru-chan

24.08.2012 в 4:16 пп

может перезапустить попробовать?

nikolai

24.08.2012 в 6:45 пп

плеер запускается . видео перестало открываться

harvester |

25.08.2012 в 5:30 пп

Если видео не запускается, меняйте тип используемых декодеров (у меня некоторые фильмы не запускались с системными декодерами). Просто в настройках смените со встроенных на системные или наоборот.

harvester |

25.08.2012 в 5:31 пп

2 Naru-chan: у меня последняя версия, с дефолтными настройками все работает. Пробуйте качать новую версию с оф. сайта и установить ее с нуля.

nikolai

26.08.2012 в 1:41 пп

спасибо! что-то не получается. жалко-настройки качества картинки. много времени потратил.

harvester |

26.08.2012 в 3:16 пп

Если не трудно, скиньте мне на почту скрины

Алена

28.08.2012 в 12:23 пп

здравствуйте! подскажите пож-та как увеличить размеры картинки, которую воспроизводит плеер.

harvester |

30.08.2012 в 6:57 дп

Правой клавишей по плееру — Масштабирование и выбрать то что подходит

Сергей

05.09.2012 в 12:04 дп

Скажите пожалуйста как настроить плеер.чтобы при двойном клике мыши окно плеера увеличивалось и так же уменьшалось?

harvester |

05.09.2012 в 5:55 дп

Так ничего не надо настраивать по верхней панели двойным нажатием жмем и все как надо разворачивается и сворачивается.

Сэм

10.09.2012 в 2:08 пп

Здравствуйте. В последней версии звук хрипит, например во время боя на мечах, выстрелов и т.п. Помогите я уже все настройки облазил, ничего не помогает.

марина

11.09.2012 в 11:03 дп

Здравствуйте. При увеличении картинки, которую воспроизводит плеер, на весь экран

монитора экран становится черным звук есть, в чем причина и как ее устранить???

harvester |

11.09.2012 в 11:55 дп

Звук хрипит, значит переусиление. Смотрите увеличение громкости или усиление.
Попробуйте менять декодеры (встроенные на системные или наоборот)

harvester |

11.09.2012 в 11:56 дп

2 Марина: пробуйте сбросить конфигурацию и также поиграть с настройками декодеров.

Scyth

11.09.2012 в 12:38 пп

Как можно в AlbumArt вставить свои файлы, как ранее было, а рекламу убрать? Так неудобно альбом сделали и без русского меню, кшмар для нас тупеньких в буржуинском английском... Данке шен.

harvester |

12.09.2012 в 10:18 дп

Свойства — Обложки — Эмблема там все это настраивается в новой версии. Просто ставим стандартную обложку и эмблему и все становится как раньше.

Scyth

13.09.2012 в 12:08 дп

Как можно в AlbumArt вставить свои файлы, как ранее было, а рекламу убрать? Так неудобно альбом сделали и без русского меню, кшмар для нас тупеньких в буржуинском английском... Данке шен. Прошу прощения за повтор, но в прежнем комментарии какая то сноска, опять же на английском ненавистном, о каком то замедлении, поэтому решил дублинуть. Сорри, плиз...

Scyth

13.09.2012 в 12:17 дп

harvester:

12.09.2012 at 10:18 дп

Свойства — Обложки — Эмблема там все это настраивается в новой версии. Просто ставим стандартную обложку и эмблему и все становится как раньше.

Ай, спасибо! Чегой то было не пойму: пока не послал новый коммент, не видел ответа этого.

Щас попробую, но гложут тихие сомненья, будет ли АльбомАрт при данных настройках... Буду пытаться...поумннеть. Благодарю!

Scyth

13.09.2012 в 12:33 дп

harvester:

Неее, так не получается.. Вопрос был о том, как оставить АльбомАрт, просто убрав из него онлайн рекламу. .. А это, видимо, простыми настройками не решить... Да, забыл сообщить- KMP у меня версии 3.3.0.33 Win7 SP1 64bit.

harvester |

13.09.2012 в 6:04 дп

там swf файл отвечающий за AlbumArt, его если только из предыдущей версии вытягивать и ставить вместо нового.

Scyth

14.09.2012 в 12:36 дп

harvester:

Спасибы! Но, как я понял, эт щас чудесно-настоятельное пожелание разработчиков... Придется по твоим предыдущим советам послать альбом на... и юзать обычную обложку...

harvester |

14.09.2012 в 5:05 дп

Ага, ну плеер то бесплатный, вот и приходится изгаляться, то тулбары предлагать, то рекламу какую

mjntopas

22.09.2012 в 6:04 пп

плиз подскажите нубу) при начале нового видео файла изменяется оазмер окна на его разрешение!как зделать так чтоб окно не увеличивалось в размерах и не уменьшалось а осталось такого размера каким я его зделал?)

mjntopas

22.09.2012 в 6:06 пп

я имею ввиду в начале воспроизведения следующего в списке файла(фильма)при условии что не полный экран а оконный режим

harvester |

22.09.2012 в 7:19 пп

Экранное управление — Воспроизвести — Указанный размер

Polina

26.09.2012 в 8:38 дп

у меня вот такая проблема: когда я открываю плеер, у меня высвечиваются альбомы, которые я добавила. но окошко очень-очень маленькое. когда начинается воспроизведение, оно растягивается и становится нормальным по размеру. как сделать так, чтоб оно с самого начала было такое, какое мне надо?

harvester |

26.09.2012 в 10:46 дп

Никак, можно просто увеличить его немного. Это же мультимедиа плеер и когда вы его

открываете, он не знает, что за медиа будет проигрываться.

Polina

26.09.2012 в 11:35 дп

=(досадно. вот тогда еще вопрос. когда начинается воспроизведение, то изменяются окна остальных программ. что делать с этим?

harvester |

26.09.2012 в 12:52 пп

Пробовать сбросить настройки по-умолчанию.

Polina

26.09.2012 в 2:03 пп

какие именно настройки

harvester |

27.09.2012 в 5:18 дп

правой клавишей по плееру — Настройки — Конфигурация. Внизу есть кнопка Сброс конфигурации.

Polina

27.09.2012 в 7:09 дп

сделала так, но не помогло

harvester |

27.09.2012 в 11:24 дп

Как именно меняются окна?

Polina

27.09.2012 в 11:53 дп

блин, как объяснить-то..... у меня винда 7. навожу на панели задач допустим на explorer. не видно страницу, а только название

harvester |

28.09.2012 в 5:29 дп

если не трудно сделайте скриншот. В этот момент на клавиатуре нажать PrntScr (кнопка наверху справа) и потом вставить (Ctrl+V или правой клавишей — вставить) в какой-либо редактор графики (например Paint), сохранить файл и выслать мне на почту

Polina

29.09.2012 в 10:14 дп

адрес почты?=>

Алексей

29.09.2012 в 1:02 пп

Кто знает, как настроить КМР так, чтобы он автоматически проигрывал следующий файл, который лежит в текущей папке в видео? Т.е. не создавая список воспроизведения.

harvester |

30.09.2012 в 8:55 дп

xxxnewman@gmail.com

harvester |

30.09.2012 в 8:59 дп

2 Алексей: это возможно только при условии, что имена файлов одинаковые с цифрами на конце (Файл1, файл2, файл3) и включена функция непрерывного воспроизведения в настройках

Алекс

01.10.2012 в 5:11 пп

Облазил весь интернет , так и не понял , показывает КМПлеер обложки музыкальных альбомов прикрепленные к mp3 файлу ? Хотелось бы видеть обложки при воспроизведении mp3 файлов . un7jc@mail.ru Отпишитесь пожалуйста , кто знает , подробно , спасибо .

harvester |

01.10.2012 в 5:40 пп

Показывает. В главном окне их видно

Masterok13

04.10.2012 в 4:58 пп

Подскажите как сделать, чтобы запускаемый DVD диск сразу воспроизводился KMPlayer ом, а то возникает установленный на буке платный Cyberlink MP?

harvester |

05.10.2012 в 5:12 дп

Настройки — Настройки DVD — Общие — автоопределение привода DVD

сac

07.10.2012 в 2:14 пп

m2ts нет звука

harvester |

08.10.2012 в 5:14 дп

Пробуйте менять тип используемых декодеров с внешних на внутренние или наоборот .

alvin18

08.10.2012 в 3:44 пп

При воспроизведении в КМР сначала появляется небольшое чёрное окно,а потом начинается воспроизведение в полноэкранном режиме.Как убрать это чёрное окно?

Lucky

08.10.2012 в 8:26 пп

во время просмотра нажала на иконку 3D изображение пропало вообще! звук есть а изображения нет... как быть? возвращала в обычное 2D! картинка так и не появилась=(

harvester |

09.10.2012 в 5:09 дп

2 Lucky: сбрасывать настройки проще всего.

harvester |

09.10.2012 в 5:10 дп

То alvin18: это нормально, ничего делать не надо. Все зависит от скорости ответа вашего жесткого диска и от мощности процессора.

Lucky

09.10.2012 в 6:10 пп

сбрасывала, не помогает

harvester |

10.10.2012 в 6:13 дп

Пробуйте переустанавливать плеер.

amyat

10.10.2012 в 4:14 пп

Раньше плеер запоминал размер окна для видеофайлов и при открытии восстанавливал его.

После обновления настройки слетели и никак не могу угадать нужную галку — сразу открывает только по размеру видео.

amyat

10.10.2012 в 6:01 пп

Уф. Нашел:

Настройки — Общие — Воспроизведение — Общие — Открыть в начале воспроизведения — Текущий размер окна.

Нюша

16.10.2012 в 9:41 дп

Плеер KMP стал показывать черно белым, после нажатия какой-то кнопки (ребенком) (какой кнопки неизвестно), подскажите как настроить обратно в цветной режим)) спасибо

harvester |

16.10.2012 в 10:18 дп

Ctrl+F8 — оттенки серого Вкл/Выкл, если не помогает, сбрасывайте настройки.

Anders

22.10.2012 в 9:12 дп

Подскажите, что делать. При воспроизведении с DVD диска файла avi двойным щелчком система виснет, но если чрез правую кнопку мыши в контекстном меню «воспроизвести в KMP», то все нормально.

harvester |

22.10.2012 в 10:17 дп

Нужно смотреть ассоциации файлов. Проще всего настроить на KMP. Правой клавишей — Открыть с помощью — Выбрать KMP и поставить галочку открывать с помощью

этой программы все файлы этого типа.

Anders

22.10.2012 в 2:03 пп

Извините за неполный вопрос... В момент зависания плеер открывается без изображения...2х- ядерный Athlon 5200, 2Gb RAM, GeForce 8800 GTS 512Mb.

harvester |

23.10.2012 в 5:47 дп

Странно, так со всеми похожими дисками?

Кирилл

10.11.2012 в 1:14 пп

У меня на ноуте две видюхи, одна intel, другая ati, так вот при воспроизведении фильма на видюхи от intel все прекрасно, но если запустить от ati то сразу появляется ужасная гребенка или даже сетка из мелких как бы кубиков на изображении, в чем может быть проблема, раньше ненаблюдалось такого, после того как обновился на последнюю версию kmpayer

Анатолий

15.11.2012 в 1:42 пп

Добрый день! та же проблема: при воспроизведении видеофайла, нажал на иконку 3D — пропало изображение, вернул в исходное положение — изображение не появилось. Сбрасывал настройки по умолчанию-бесполезно! Помогите разобраться пожалуйста!

Сергей

29.11.2012 в 10:33 пп

У меня каждый новый видео файл открывается в центре экрана. Подскажите, как сделать, чтобы видео по умолчанию открывались в нижнем углу?

harvester |

30.11.2012 в 4:16 дп

По поводу 3D, попробовал нажать на эту кнопку (мой монитор не поддерживает эту технологию). Изображение изменилось, нажимал несколько раз и все вернулось в исходное состояние. Пробуйте

harvester |

30.11.2012 в 4:17 дп

По поводу видео в центре экрана: а скриншот можно?

Сергей

01.12.2012 в 2:55 пп

<http://floomby.ru/s1/QuHMa/full/>

Сдвигаю окно плеера в угол экрана, но следующий клип автоматически возвращает KMPlayer в центр. Нужно, чтобы проигрыватель по умолчанию открывался в углу:

<http://floomby.ru/s1/buHkZ/full/>

harvester |

03.12.2012 в 4:50 дп

Alt+7, размер можно вручную. Если нужно больше вариантов, то правой клавишей — Масштабирование — Размер и положение

Сергей

04.12.2012 в 1:36 дп

harvester, спасибо, клавишами менять положение окна гораздо быстрее и удобнее

Михаил

29.12.2012 в 9:50 пп

Как-то уже к вам обращался и совместными усилиями мы решили проблему с

выползающим не к месту треем во время воспроизведения видео. Теперь о другом. Скажите как и какой файл отредактировать, чтобы KMPlayer не лез в сеть за обновлениями или не проверял их очень часто. Сейчас раз в неделю выскакивает окошко с предложением обновиться на более новую и свежую версию (сейчас стоит 3.3.0.33 KMP Plus). Менять не хочу этот самостоятельно под свои нужды слишком долго настраивал, боюсь с новой версией надо будет все сначала начинать)) Страданий снова будет целый вагон))

Система Win XP Pro SP3, работает ESET SMART SECURITY NOD32

harvester |

01.01.2013 в 4:47 дп

То Михаил: Правой клавишей по плееру — Настройки — Конфигурация — Общие — При запуске — Снять галочку с пункта Автопроверка обновлений

влад

10.01.2013 в 10:36 дп

помогите плиз установил последний кмп включаю фильм он секунд 15 нормально работает а потом начинает тормозить...через некоторое время звук появляется следом видео само догоняет что делать?

harvester |

16.01.2013 в 4:18 дп

2 Влад: пробуйте сброс конфигурации, если не помогает, то можно попробовать поменять тип используемых кодеков с Встроенных на Системные или наоборот.

Alex

18.01.2013 в 12:54 пп

Как отключить автоматическое добавление всех аудио файлов папки в плей лист по ФАЙЛ.mp3 => Enter? (KMPlaer 3.4.0.59)

harvester |

21.01.2013 в 8:00 дп

По двойному клику он подгружает похожие записи. Явно этого в настройках нет. Надо спрашивать у разработов.

Dianochka

26.01.2013 в 9:28 дп

Вот я снимала с фотоаппарата в компактном режиме можно ли как то переделать в нормальный ?

harvester |

27.01.2013 в 8:23 дп

Dianochka: по-подробнее пожалуйста.

Den

31.01.2013 в 5:39 пп

Harvester, очевидно подобный вопрос уже звучал, но не затруднит ли вас подсказать. Меня интересует возможно ли отключить в KMPlayer название проигрываемого видеотрека, которое выскакивает на пару секунд в самом начале. Заранее большое спасибо!

harvester |

01.02.2013 в 4:13 дп

Настройки — Конфигурация — Сообщения OSD — Показывать имена файлов при начале воспроизведения (нужно снять галочку)

Den

01.02.2013 в 10:28 дп

harvester, спасибо,

Аделя

05.02.2013 в 6:42 пп

здравствуйте.я не могу найти,где можно его свернуть в трей...можете подсказать?

harvester |

06.02.2013 в 4:36 дп

Правой клавишей по главному окну — Настройки — Конфигурация — Общие — Общие — Поставить галочку: Отображать KMPlayer в области уведомлений.

Den

06.02.2013 в 9:13 дп

harvester, подскажите пожалуйста. Странная тема: при проигрывании любого из созданных плейлистов первый видеотрек всегда проигрывает дважды, а только потом переходит на вторую дорожку. Не сталкивались с подобной темой?

harvester |

06.02.2013 в 9:53 дп

Пробовал создать плейлист и добавить в него файлы, проигрываю первый файл, за ним автоматом идет следующий

Аделя

06.02.2013 в 7:09 пп

harvester,спасибо ОГРОМНОЕ)))

наташа

13.02.2013 в 9:58 пп

ребенок понажимал,теперь не могу сделать видео на весь экран подскажите как?

harvester |

14.02.2013 в 6:06 дп

Alt+2, а потом Enter для разворота на полный экран

Ольга

26.04.2013 в 1:34 пп

На кмп не идет видео, черный экран. На других плеерах все нормально, на кмп только звук (пробовала открывать несколько файлов (avi)).

harvester |

29.04.2013 в 5:26 дп

Настройки — Декодеры — поменять значение, если используются встроенные — переключить на системные или наоборот. Обновить кодеки (рекомендую k-light codec pack)

Sofi

27.04.2013 в 11:38 дп

установила новую версию кмплеера, у нее в панели задач при воспроизведении фильма показывается сколько фильма прошло. то есть в иконке как у браузеров при скачивании зеленым заполняется. я сперва подумала кмп себе обновление качает, потом только поняла, что он фильмы так отображает. везде в настройках смотрела-не пойму, как убрать эту функцию?

harvester |

29.04.2013 в 5:24 дп

В настройках это есть. Настройки — Общие — Сообщения OSD — Общие — Снять галочку с пункта «Task Progress Bar» Там ещё иероглифы корейские вначале и в конце.

анатолий

08.05.2013 в 5:49 пп

размер кадра плеера на весь экран монитора.а размер картинки фильма с пачку сигарет. пробую растягивать на весь экран при помощи масштабирования.Заново ставишь фильм и опять изображение маленькое. Спасибо. Анатолий.

harvester |

10.05.2013 в 11:24 дп

Экранное управление — Сохранять исходное соотношение сторон. Масштабирование — нет действия. У меня при этих настройках все фильмы воспроизводятся нормально. Если такая ситуация у вас на всех фильмах, то пробуйте сбрасывать настройки на настройки по-умолчанию.

Natalie

11.05.2013 в 3:17 пп

Добрый день,
после обновления kmp (возможно, конечно, проблема совершенно не в этом, т.к. я уже переустанавливала kmp и пробовала устанавливать старые версии, которые у меня стабильно работали до этого) у меня перестал отображаться видео ряд. В строке прокрутки при наведении он есть. Если кому-то известна эта проблема помогите пожалуйста решить

harvester |

12.05.2013 в 4:58 пп

Сброс настроек и смена типа используемых кодеков пробовали?

Natalie

19.05.2013 в 11:37 дп

Да, всё пробовала, всё вышеперечисленное и что было предложено попробовать ранее добавленному комментарию с этой же проблемой.

harvester |

20.05.2013 в 5:12 дп

Данная проблема проявляется на любых файлах, так? Надо поставить в настройках использование сторонних кодеков и поставить их отсюда:
http://codecguide.com/download_kl.htm Mega версию, если у вас 64-битная система, то ставить Mega и 64 битную версию, чтобы наверняка.

andriy

29.05.2013 в 9:42 пп

всем привет! после переустановки плеера он перестал реагировать на двойной клик мыши- для открытия файла.пробовал правой клавишей по видеофайлу и выбрать в меню Открыть с помощью — Выбрать программу и галочку ставил -воспроизводить всегда при помощи этой программы.но ничего не изменилось.может есть еще какое-то решение-подскажите пожалуйста!

harvester |

30.05.2013 в 8:38 дп

А чем открывает? Панель управления — Программы по умолчанию: Выбрать KMPlayer и внизу нажать Выбор значений по умолчанию и потом типы файлов нужные отметить галочками

Natalie

01.06.2013 в 7:09 пп

Ничего не помогает, а можно попросить скрины настройки вашего плеера по кодекам? Что-то я вообще запуталась 😊 скиньте если не сложно на почту kissy999@yandex.ru

Natalie

01.06.2013 в 7:12 пп

нет, на ту почту не кидайте если конечно впринципе сможете скинуть скрины. Лучше на почту которая указана но не отображается. Заранее большое спасибо. очень жду и очень скучаю по км плееру 😊

vovanord

09.08.2013 в 12:41 пп

Здравствуйте. При воспроизведении мр3 , при нажатии кнопки увеличения окна , выскакивает табличка» не могу подключиться к видео», что делать?Спасибо.

harvester |

12.08.2013 в 10:17 дп

То **vovanord**: а зачем вам полный экран при воспроизведении аудио? У меня такую же ошибку выдает, это скорее всего потому, что не настроена визуализация.

a-nto-nio

19.08.2013 в 1:23 дп

Здравствуйте. Извиняюсь, если уже спрашивали, у меня возникают синие полосы при просмотре некоторых видео. Подскажите, как их убрать, желательно попроще)

harvester |

20.08.2013 в 8:18 дп

Нужно переставить кодеки и попробовать поменять используемые KMP кодеки (системные или свои)

Yan

24.08.2013 в 10:04 пп

Меня интересует следующий вопрос, в каком файле программа хранит информацию о метках (закладках) в видео файлах. При сбое программы исчезли метки в просмотренных видео файлах. Видео файлы большие, с технической информацией. Вась тяжелый труд на смарку.

Yan

24.08.2013 в 10:12 пп

Я имею в виду пункт в меню (Закладки / Главы)

Ирина

17.09.2013 в 4:10 пп

При открытии KMPlayer справа открывается страница интернета
Можно ее как-то закрыть?

harvester |

18.09.2013 в 5:07 дп

Если у Вас последняя версия КМР, то лучше откатиться на более раннюю версию. Я поставил 3., благо была. В последней версии тесная интеграция с сервисами Pandora и прочей рекламой. У меня даже обложка не захотела меняться в нем. Т.е. в настройках убрать можно, но работает только до выключения плеера.

Vitaliy

18.09.2013 в 6:12 пп

Все что ты тут посоветовал нафиг не нужно обычным людям. Главное в настройках аудиовыравнивания громкости значения поставить 95 вверху и 9 внизу тогда будет еще лучше. Да полезная еще функция запоминания места фильма. Но остальное людям не рекомендую трогать :). И кстати нужно убрать в настройках аудио галочку в пункте аудиофильтры — с режима объемность (там еще стоит 5 000 увидите).

harvester |

19.09.2013 в 12:39 пп

Обычные люди бывают разными, кто-то поковырять хочет.

Vitaliy

18.09.2013 в 6:14 пп

Согласен с автором. НЕ ставьте версию 3.7. Ставьте 3.6!

MdC

19.09.2013 в 1:59 дп

Т.е. если эта открывающаяся страница напрягает лучше не обновляться?

harvester |

19.09.2013 в 12:38 пп

Может быть они в следующей версии поправят это и добавят возможность отказаться

от нее, но пока этого нет. Лучше не обновляться.

Рома

22.09.2013 в 11:39 дп

отличная статья спасибо!

не нашел решение проблемы со шрифтами при воспроизведении (в списке на русском, а при проигрывании — абракадабра)

скрин проблемы <http://prntscr.com/1sqxp4>

подскажите плз где трабла?

harvester |

23.09.2013 в 6:02 дп

У Вас в ID3 v2 тегах не Unicode, вбивайте Unicode и будет все нормально отображаться

Елена

16.11.2013 в 5:45 пп

Ценнейшая информация, спасибо! Очень важно правильно настроить плеер!

Елена

23.11.2013 в 7:34 пп

Здравствуйте! Я только недавно стала использовать KMPlayer. Меня привлекает в нем то, что можно заиклить кусок видео внутри большого отрезка. Вопрос такой. Как можно изменить этот отрезок. Например, мне нужно много раз проиграть отрезок с 10 по 20 сек. А в следующий раз — с 15 по 25 сек. Когда я ставлю начало отрезка на 15 сек, плеер прокручивает отрезок с 15 пл 20 сек (точка В первого отрезка). Никак не получается перейти конечную точку отрезка, установленную в первый раз. Помогите, пожалуйста, разобраться. Мне эта функция очень часто нужна.

Poisk

06.12.2013 в 5:51 пп

День добрый! Переустановили ОС установили КМП 3.7.0.109 обновился до .113 первый

день все было хорошо на следующий не стал воспроизводить видео формат avi и запускается как аудио в свернутом состоянии.

harvester |

09.12.2013 в 5:21 дп

Последние версии КМР не рекомендую. Лучше откатиться на старые.

Сергей raaddist Кудрявцев

05.02.2014 в 12:39 пп

Описанный способ удаления флеш-рекламы в последней версии плеера (3.8.0.119) не работает. В других версиях — не знаю, не пробовал.

Исправление файла «host» убирает рекламу, но оставляет боковое окно, т.е. метод также бесполезен (мы хотим убрать не рекламу, а ненужный блок с ней, не правда ли?).

Есть ли еще толковые предложения (откат на пред. версии не предлагать)?

harvester |

06.02.2014 в 11:27 дп

Также столкнулся с этой проблемой, пока на старой версии, поищу, что можно сделать...

Татьяна

27.02.2014 в 2:09 пп

Здравствуйте. При просмотре фильма на английском (язык оригинала) с английскими субтитрами включается двойной звук (звук субтитров). При просмотре с русскими субтитрами все хорошо. Помогите пожалуйста!

harvester |

28.02.2014 в 4:16 дп

Настройки — Обработка субтитров — Языки/Речь — Текст в речь — Все галочки снять. Почему так получается? Потому что в системе стоит английский TextToSpeech, а русского нет, поэтому когда на русском смотришь все нормально.

Татьяна

28.02.2014 в 5:39 дп

Спасибо!

Андрей

02.03.2014 в 9:14 дп

Добрый день!

У меня проблема. Вчера вечером смотрел фильм на ноутбуке, тупо закрыл крышку. Утром решил досмотреть, фильм идет звук по русски очень тихо, с эффектом прожевывания пленки, музыка все хорошо. КМ плеер. Переустановил, КМ не помогло. Все фильмы, так показывает. Винда 7, corei3. Все ранее скаченные фильмы с тем же эффектом, прервод по русски очень тихо, почти не слышно,пытался отладить -не смог, перечитал массу форумов Не очень продвинутый пользователь. Помогите.

harvester |

03.03.2014 в 5:37 дп

Установите K-light Codec Pack. И в настройках плеера попробуйте поменять тип используемых декодеров с встроенных на системные или наоборот (после изменения перезагрузите плеер)

kegegk

02.03.2014 в 1:46 пп

Лично мне в битве с рекламой помогло:

Панель управления -> Все элементы панели управления -> Свойства браузера -> Безопасность -> Опасные сайты -> Сайты -> Добавить в зону следующий узел -> вставить player.kmpmedia.net -> Добавить -> Закрыть -> ОК
(для 3.7.0.113 на Win7-64 бит)

Но проблемка с автообновлением осталась, наверно придется откатиться.

Хоть и мелочь, но достает

Victor

05.03.2014 в 5:47 дп

Добрый день !

Подскажите пожалуйста, потратил уйму времени и все безрезультатно.

У меня The KMPlayer.

Проигрывается avi, но вижу темный экран при mр4.

Точнее плеер, как бы проигрывает mр4, есть звук, дорожка движется, при наведении курсора на дорожку (не щелчком) даже видео просматривается на всплывающем маленьком экранчике.

Но большой экран черный, не видно воспроизведения.

harvester |

05.03.2014 в 9:09 дп

Поставьте кодеки, попробуйте поменять тип используемых декодеров в настройках

Maxsim

07.03.2014 в 12:47 дп

Хранит ли KMPlayer информацию где-то о воспроизводившихся видео-файлах или хранит ли он сами названия?

harvester |

07.03.2014 в 5:47 дп

Хранит, запоминает позицию, если выставлено в настройках.

Maxsim

08.03.2014 в 5:05 пп

Где именно должно выставляться? И где именно хранит?

harvester |

11.03.2014 в 7:09 дп

Настройки — Общие — Общие — Запоминать позицию воспроизведения.

Maxsim

11.03.2014 в 2:46 пп

Это выставлено. Но имел в виду хранилище названий воспроизводимых или что-то подобное. Просто были видео файлы на диске C: — без папок просто на диске. И толи подхватив вирус, толи хакер так себе всё закачал. Произошло всё после установки одной программы для мобильного. Версию именно эту по рекомендовал человек. Так вот. После первого запуска больше не запускалась. Удалив через час у меня пропал интернет. А с ним как заметил все файлы что были без папки на диске C: учитывая некоторые системные. Так-как видеофайл прислала подруга попросив сохранить. Вот и думаю. Если воспроизводил. То должна хоть информация о том что воспроизводил и когда быть. P.S.: Спасибо за ответы.

harvester |

11.03.2014 в 4:11 пп

Заходим в редактор реестра (Пуск — Выполнить — regedit) и идем по адресу:
HKEY_CURRENT_USER\Software\KMPlayer\KMP3.0\LastPosition

Maxsim

15.03.2014 в 1:25 дп

Благодарю.

El_Saad

18.03.2014 в 11:17 дп

Здравствуйте! Стоит КМР 3.8.120. С какой-то радости при запуске открывается окно воспроизведения видео. Никак не могу его закрыть. Остается открытым даже при воспроизведении музыки. Облазил все настройки, сбрасывал, переустанавливал — ничего не помогает. Помогите, пожалуйста!

harvester |

20.03.2014 в 8:19 дп

Просто мышкой уменьшите его и все будет как раньше, а в настройках нужно указать: запоминать размер окна

Maxim

18.03.2014 в 6:23 пп

Всем добрый вечер:) пожайте,пожалуйста , как в проигрывателе включить функцию случайного воспроизведения видеофайлов,заранее спасибо.

harvester |

20.03.2014 в 8:18 дп

Нет, для этого поставьте программу видеомонтажа (Adobe Premiere, Sony Vegas, Pinnacle Studio)

harvester |

20.03.2014 в 8:22 дп

Правой клавишей — Список воспроизведения — Случайно

Ирина

18.03.2014 в 11:57 пп

Доброго времени суток!

Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью The KMPlayer преобразовать аудиофайлы и картинки в видео, которое можно добавлять на YouTube. Программа Киностудия в windows Live дала серьезный сбой и не работает.Спасибо.

El_Saad

20.03.2014 в 8:31 дп

Harvester, спасибо за совет, но это не помогает — содержание окна не меняется. В окне аудио должна быть куча инфы — время, спектр. анализатор, название трэка и т.д., а у меня остается окно видео чистым, только надпись KMP. Что еще может быть? Вопрос где-то в настройках, так как раньше было нормально. Или в системе — стоит Windows 8.

harvester |

20.03.2014 в 10:53 дп

Настройки — Общие — Помнить размер и расположение для режима аудио

El_Saad

20.03.2014 в 6:29 пп

Еще раз большое спасибо! Теперь все — как заказывали!

Ирина

21.03.2014 в 2:11 пп

Спасибо.Поняла.И ещё вопрос:можно ли в видео с помощью KMPlayer или Free Studio заменять один аудио файл на другой.Надо в интервью заменить одного интервьюированного.Спасибо

harvester |

24.03.2014 в 5:17 дп

При воспроизведении да, меню — открыть — загрузить внешнюю звуковую дорожку. Если совсем заменить, то опять же программа видеомонтажа нужна.

Ирина

24.03.2014 в 9:14 пп

Спасибо Вам огромное за консультации.

Влад

29.03.2014 в 12:52 пп

Может просмотрел и подобный вопрос уже был..как сделать,чтоб при производстве клипов,размер окна не менялся при переходе на следующий трек?

harvester |

31.03.2014 в 9:17 дп

Настройки — Отображение — Размер окна видео — выбрать процентное соотношение удобное для вас.

Владимир

30.03.2014 в 9:19 пп

Огромное спасибо за статью, очень помогла, плеер очень хороший.

Леонолла

31.03.2014 в 12:41 пп

Не воспроизводит видео есть звук.

harvester |

01.04.2014 в 12:40 пп

Установите кодеки и пробуйте менять тип используемых плеером декодеров (системные/внутренние)

Влад

03.04.2014 в 9:53 дп

Настройки — Отображение — Размер окна видео — выбрать процентное соотношение удобное для вас.....

Неа, не получается так.. может я не верно обрисовал проблему: при переходе на следующий клип, окно меняет размер под размер воспроизводимого клипа. Я в прошлой версии настраивал, но как то вылетело из головы, а теперь просто не могу найти. Должно быть что то типа «размер окна «как сейчас»».. может вам попадалось подобное?

harvester |

04.04.2014 в 6:06 дп

Там же Окно в начале воспроизведения — Текущий размер окна или тот, который нужен

asker

27.04.2014 в 5:06 пп

ребят kmpayer проигрывает mp4 видео как mp3, если навести на строку воспроизводимого показывает кадры видео. подскажите пожалуйста как настроить что бы показывал mp4 видео?!

Алексей

22.05.2014 в 11:52 пп

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как настроить КМП, чтобы он не менял размер экрана от формата воспроизводимого файла? Очень неудобно при просмотре клипов. На старой версии была такая проблема, но я ее убрал, правда, не помню как. В новом плеере все настройки облазил вроде...Подскажите кто знает. Спасибо!

harvester |

24.05.2014 в 10:23 пп

Посмотрите последние пять комментариев выше, там я ответил на этот вопрос

Алексей

24.05.2014 в 10:55 пп

У меня нет строки «Отображение»

Алексей

24.05.2014 в 11:13 пп

Так что же мне делать??

Алексей

24.05.2014 в 11:17 пп

Может КМП левый скачал?? Хотя несколько разных пробовал ставить...

Алексей

25.05.2014 в 12:10 дп

Что-то сделал, размер не меняется, но с выставленного после каждого трека переходит в свой размер. Выставленный не сохраняется. И некоторые клипы стали приплюснутые какие-то..Помогите, пожалуйста..!

грин

25.05.2014 в 3:29 дп

здравствуйте. на avi, матроске и ещё некоторых типах видео чёрный экран(((. раньше всё нормально было, после переустановки винды началась эта беда.почитал здесь, перемена в настройках декодеров и новые к-лайт кодеки не помогли. км тоже уже несколько раз переустанавливал, с разных мест качал. сейчас вроде последняя версия с оффа

harvester |

31.05.2014 в 4:05 пп

Во входном фильтре и в сплиттере попробуйте сменить значения на системный напротив нужных форматов.

stikss312

26.05.2014 в 7:26 пп

помогите у меня видео ста идти в случайном поря дке а панель случайный порядок исчезлп
как ее вернуть

harvester |

31.05.2014 в 4:03 пп

В режиме видео такой панели нет. Смотрите список. Настройки — Повтор/Список — Порядок — Обычный

Сергей Борисович

29.05.2014 в 4:55 пп

Будьте добры, подскажите, после сохранения плейлиста, открываю его заново и воспроизведение начинается с первого файла, как сделать чтобы при запуске плейлиста, KMPlayer начинал воспроизведение с того же файла на котором закрывается проигрыватель?

Как например сам файл, не начинается же постоянно..

harvester |

31.05.2014 в 4:08 пп

Не могу сказать точно, но судя по всему это баг. У меня последний файл подсвечивается, как надо, но выделение стоит на первом файле списка и при нажатии на кнопку Play воспроизведение начинается с него. Как исправить к сожалению не подскажу. В настройках нет этого.

Blocker

02.06.2014 в 9:13 пп

Здравствуйте Harvester! Столкнулся с проблемой захвата кадра на КМР версии 3.9.0.124.

Обновив KMPlayer до версии 3.9.0.124 обнаружил, что с прежними настройками вес каждого скриншота стал в несколько раз больше.

Например, раньше с установленным размером захвата — 1066 x 632, вес каждого скриншота составлял от 53 до 105 кб максимум.

В новой же версии, с теми же настройками вес каждого скрина составляет от 158 до 450 кб.

Можно ли это исправить и сделать так, чтобы вес каждого кадра стал как и в ранней версии — от 35 до 105 кб??

harvester |

03.06.2014 в 9:57 дп

Правой клавишей по КМР — Захват — Извлечение кадра — формат: JPG и качество потяните ползунок влево, потом прикиньте, чтобы качество и размер устраивали.

Blocker

03.06.2014 в 6:47 пп

Harvester, уже пробовал. Изменения не значительные вес практически не изменился! Это происходит именно в новой версии. В старой версии качество было таким же, а вес в 3-4 раза меньше. Не могу понять почему так. Может из-за новых кодеков?

Евгений

22.06.2014 в 5:14 дп

Прочитал весь форум, а так и не нашёл решения проблемы с установкой языка звуковой дорожки по умолчанию, т.е. при включении плеера всегда воспроизводится английская озвучка и каждый раз приходится менять английскую дорожку на русскую. Как установить нужный язык по умолчанию ?

Версия 3.9.0.124.

harvester |

22.06.2014 в 5:08 пп

Конфигурация -> Фильтры -> Многопотокное аудио Выбираем желаемый язык аудио в трехбуквенном формате. Если используете Haali Splitter, то его надо отдельно настраивать: Фильтры -> Haali's Media Splitter Нажмите настроить и выберите желаемый язык аудио.

Виталий

22.06.2014 в 4:59 пп

Как решить проблему плохого изображения? Не знаю как объяснить могу прислать скриншот на почту. Раньше решил проблему просто установкой новой версии, но новая версия тормознутая (последняя без рекламы). Захотел поставить старую надежную двойку финалку и снова плохое изображение. Кодеки новые. Все из реестра удалял и с компа тоже. Возможно конечно, что кодеки конфликтуют какие-то, но врятли т.к. на новой 3 тоже такое было, но потом само собой пропало с установкой поверх еще новее. Но как снова получилось такое не понимаю. Идут такие волночки}} по краям объектов вот идет например кадр и объект точнее его силуэт начинает вот так отходить немного}}. Как же ее выявить как найти чтобы не устанавливать тормознутую хрень? У кого такое было и что делали? Интересно что в родном размере видео волночек нет по краям.

harvester |

22.06.2014 в 5:10 пп

Возможно была нажата кнопка 3D и видео в стереорежиме показывается, скиньте мне на почту скрины xxxnewman@gmail.com

Виталий

22.06.2014 в 5:41 пп

Все сам разобрался). Если идут по краям объектов маленькие волночки, то следует на экране где видео правой клавишей нажать (выскочит меню), и перейти в Видео (Расширенные) > Обработчик Видео > VMR9 (Без обработки) или же Микшер наложения (который там же). На крайний случай еще сглаживает видео Open GL (Поверхность 3-D текстуры). Теперь надо запомнить это и устанавливать любую версию (кроме 7 со сплывающей рекламой). Еще порекомендую для лучшего звука в Конфигурация > обработка аудио > Компрессор/Нормализатор в ползунке Усиление выставить 95, а внизу где ползунок время установл. выставить 9 (она может не сразу поставится поэтому надо тянуть ползунок медленее).

Виталий

22.06.2014 в 5:45 пп

Та не я не такой болван чтобы случайно нажать 3D, тем более я поставил двойку). Теперь поставлю что-то поновее если с этой что-то будет не так). Теперь знаю как исправить). А то шестая версия глючная. Долго держит паузу при начатом воспроизведении даже на нормальных компах. Да и вообще Pandora выкупила и теперь пихает свои продукты поэтому лучше вообще скатится на версии где нет еще Пандоры).

Виталий

22.06.2014 в 5:47 пп

«Долго держит паузу при начатом воспроизведении даже на нормальных компах.» Я имел в виду когда видео только запустить. При этом некоторые видео перестала запускать, а вот старая все хавает).

Евгений

22.06.2014 в 7:39 пп

Поставил во Многопоточном аудио в желаемом языке Rus, поставил галочку в Выбранном языке аудио, ничего не изменилось. В разделе Фильтры нету строки Haali's Media Splitter.

И ещё, почему-то со звуком какие-то проблемы, время от времени появляется жуткий треск.

harvester |

22.06.2014 в 8:52 пп

Для Виталий: на днях напишу статью про Daum Pot Player от основного разработчика KMPlayer, сейчас вроде русскую локализацию доделали до приемлемого уровня и меню стало понятным. Переставлял винду себе и вместо КМР попробовал поставить Pot Player, настроил все быстренько, вроде пока без проблем работает.

Евгений

22.06.2014 в 10:14 пп

Сейчас плеер совсем перестал работать, не запускает ни один файл. Кароче, это не плеер, а херня какая-то, у меня ни с одним плеером не было столько проблем.

harvester |

22.06.2014 в 10:46 пп

Пробуйте Daum Pot Player, там и рекламы нет и никакого хлама не устанавливается с ним, и работает стабильно.

Таня

23.06.2014 в 1:30 пп

Доброго времени суток. Статья очень полезная. Хотя я The KMPlayer пользуюсь бог знает сколько времени. Только вот есть у мен один вопросик. Кто может подсказать, как настроить по умолчанию проигрывать в видео файле русскую аудиодорожку, а то у меня всегда проигрывает оригинальную дорожку. Я уже что только не делала и куда только не

тыкала. В старой версии, таких проблем не было, всегда автоматом включалась русская аудиодорожка если она была первая в списке, а сейчас... Что самое интересно оригинальная дорожка стоит второй и он всё равно её включает... в общем не знаю что с этим делать версия программы 3.8.0.122 . Прекрасно знаю как выбрать аудиопоток, но блин напрягает это постоянное тыканье... в общем если кто знает как это исправить, подскажите. Спасибо за внимание.

Еввген

26.06.2014 в 12:44 дп

Всем привет! Расскажу свою историю может быть кому то пригодиться.

Столкнулся с проблемой «черный экран» при проигрывании видео с помощью KMPlayer (всегда им пользуюсь).

Звук идет, а экран черный. Подумал, что это из-за обработчика видео, стал менять. результаты были разные, видео появилось, но плохого качества или было двойное изображение или видео было с большими тормозами и т.д.

Пробовал менять KMPlayer на другие проигрыватели, тоже были проблемы. Ну.... не буду утомлять, рассказами как и что делал, но в итоге решение оказалось простым.

ПОСТАВИЛ НОВЫЕ ДРАЙВЕРА НА ВИДЕОКАРТУ!!! (стояли стандартные).

И всё стало на свои места! KMPlayer — лучший плеер!!! Буду рад, если кому то поможет!

!!! ЧЕРНЫЙ ЭКРАН в KMPlayer — 1. Проверить/Обновить ДРАЙВЕРА !!!

Victor73

30.06.2014 в 9:48 дп

Коллеги друзья всем доброго времени суток.

Простой вопрос.

Имеется ли возможность управлять вкл/останов The KMPlaye нажатием курсором на экран видео (в любом его месте).

Очень не удобно искать маленький значок под видео (кнопку) для управления видео вкл/останов конкретно это меня напрягает.

Заранее благодарен.

Виктор73

harvester |

01.07.2014 в 9:35 пп

По пробелу точно есть

Andrew

18.07.2014 в 11:35 дп

Во время работы проигрователя случайно нажал на какуюто кнопку качество видео испортилось как будто показывает как старый телевизор заходил в Интернет написали сбросить настройки и сказали нажать F2 и в низу будет сброс настроек но там его нет помогите пожалуйста. Заранее благодарю

harvester |

24.07.2014 в 10:35 пп

Правой клавишей по плееру — Настройки — Внизу есть сброс конфигурации

Nero

04.08.2014 в 7:41 дп

Спасибо совет помог.

александр

12.08.2014 в 9:49 дп

Скажите пожалуйста. КАК перенести личные настройки ярк. насыщен. контрастн. на другой комп. Либо скопировать плеер с личными настройками.

harvester |

12.08.2014 в 1:18 пп

Заходим в настройки — сохранить конфигурацию, плеер создаст .leg файл, который можно будет запустить на новом компьютере.

александр

12.08.2014 в 5:33 пп

Спасибо! Попробую.

СТРОК

25.08.2014 в 1:15 дп

не могу найти решение.

если в списке воспроизведения несколько файлов, и в конце воспроизведения первого файла заблокировать компьютер, то плеер автоматически не запустит следующий файл в списке. При разблокировке компьютер, нужно будет заново нажимать клавишу «ИГРАТЬ» что бы запустить след файл.

Pit

26.08.2014 в 7:42 пп

MKV файл идёт не плавно,как бы рывками,короткими.Размер около 4 гб.Что в настройках изменить?Спасибо.

harvester |

28.08.2014 в 12:36 пп

Увеличить буфер в настройках фильтра.

Pit

26.08.2014 в 11:52 пп

...и видео от звука отстаёт((

Александр

27.08.2014 в 1:05 пп

ну насчет версии 3.9 поспорю,у меня версия 3.9.0.126 и без всякой рекламы,но меня последнее время начало раздражать стандартный язык воспроизведения английский а не русский,как поставить русский стандартом?

Стас

28.08.2014 в 7:36 пп

НЕ РАБОТАЕТ ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕКЛАМЫ!!!!**harvester |**

29.08.2014 в 12:44 пп

Пробуйте ставить версию, что я указал.

Shalimar

01.09.2014 в 1:45 дп

Подскажите пожалуйста, Возникла проблема с функцией Закладки/Главы. При просмотре нажимаешь клавишу Р и закладка появляется, но когда плеер закрываешь — при повторном открытии все закладки пропадают..... 😞

harvester |

01.09.2014 в 7:56 пп

Другие настройки KMPlayer сохраняются после изменений?

Shalimar

01.09.2014 в 10:40 пп

Да как-то через раз сохраняются..... (хотя я очень редко в настройки заглядываю — обычно все устраивает) И еще: когда просто открываю плеер в меню высвечивается только захват, а такой функции как закладки/главы вообще нет..... она появляется только при открытии видео файла (раньше такого не было).

harvester |

06.09.2014 в 10:51 пп

Надо пробовать удалить и поставить по-новой при этом установочный файл запустить от имени администратора. Возможно с правами проблема или другую версию пробовать...

Игорь

28.09.2014 в 2:10 пп

Убираем английскую дорожку по умолчанию.

Запустите KMPlayer;

Кликните по нему правой кнопкой мышки и выберите пункт 'Настройки', в открывшемся меню выберите 'Конфигурация';

В появившемся окне в левой панели откройте параметр 'Обработка субтитров', там необходимо выбрать 'Языки/Речь' и в правой панели в верхнем меню выбрать 'Расширенные';

В нижнем окошке в разделе 'Прочее', в пункте 'Предпочитаемый язык субтитров' необходимо удалить ENG EU (или другой параметр, который у вас там написан), и руками вписать RUS RU (без точек, без кавычек);

Перезапустить проигрыватель. Попробовать запустить фильм. Теперь по умолчанию будет русская дорожка.

Дмитрий

28.09.2014 в 6:18 пп

Почему в KMPlayer при переключении файла по списку воспроизведения моргает весь экран, как будто разрешение меняется?

harvester |

29.09.2014 в 9:41 дп

Возможно в настройках стоит менять разрешение. Смотрите настройки видео.

Дмитрий

04.10.2014 в 12:06 дп

Ничего нет. сбросил все настройки, но не могу настроить, чтоб плеер, например с клипами, если приклеить куда нибудь к краю экрана, и надо, чтоб он показывал клипы один за другим и не менял размер окна! Просто показывал в одном месте экрана и всё. а то он у меня с новым клипом меняет размер окна плеера.

edcase

31.10.2014 в 11:26 пп

kmplayer долго открывает видео /win 7- 64/

harvester |

03.11.2014 в 5:00 пп

Проблема с декодерами, смените тип декодеров

Владимир

11.11.2014 в 1:36 пп

Не могу приклеить окно плейлиста и панель управления к основному окну. В предыдущих версиях они прилипали к основному и уже вместе с ним двигались при перетаскивании и изменении размера. Также не могу найти кнопку зациклить композицию.

Денис Давыдов

14.11.2014 в 1:06 пп

Различные типы видео стали показываться после включения «Оконный VMR7» в меню Видео (Расширенные), Обработчик видео, не зависимо от состояния «Применение встроенных декодеров».

Ольга

14.11.2014 в 5:23 пп

Хочу вырезать фото через захват кадра, фотографии получаются плохого качества. Что нужно настроить?

Лиля

15.11.2014 в 6:00 пп

Здравствуйте! Мне нужно открыть видео с камер наблюдения(у меня украли одну вещь и на видео это видно), мне дали видео но я его не могу открыть. Помощь от Вас заключается в том чтобы Вы мне открыли это видео и переслали по почте. Я очень хочу наказать воровку, для меня это дело чести. Спасибо.

harvester |

15.11.2014 в 7:40 пп

Залейте на файлообменник какой-нибудь и ссылочку мне на почту:

xxxnewman@gmail.com

валентин

29.11.2014 в 12:49 пп

а подскажите где и как настроить кмп -плеер чтоб экран оставался постоянного размера. а то набираю в плей-лист несколько клипов и каждый клип воспроизводится в разных размерах???

Анна

11.12.2014 в 10:18 пп

Добрый вечер.

Очень нужна Ваша помощь, уже всю голову сломала. При изменении параметров случайно нажала на сброс всех настроек вместо закрыть. Почти все свои настройки восстановила, но вот с непрерывным воспроизведением проблемы. Все перепробовала, не помогает. Суть в том, что теперь при просмотре например сериала, из нескольких серий, он стал делить строку прогресса на несколько точек (отрезков) по количеству серий. Раньше такого не было. Вроде бы фигня, но теперь не получается перейти на следующий файл ни при помощи мышки: он просто с начала включает эту серию, ни при помощи кнопки на панели (следующий) — она вообще не работает. Также теперь при включении просто фильма вверху на верхней панели отображается его номер в общем количестве фильмов, например 5 из 45, как будто это все серии одного сериала, хотя и совершенно разные по факту. Даже по названиям.

валерий

25.12.2014 в 10:25 дп

в версии последней 131 нет захвата кадра с экрана
при попытке захвата зависает плеер

Александр

27.12.2014 в 4:03 пп

Здравствуйте! Прочитал все статьи по работе КМР плеера,но ответа на проблемку не нашел. В настройках все посмотрел,тоже не нашел. А проблемка такая. При воспроизведении видео и аудио треков по плейлисту(допустим с 1 по 5) идет непрерывное воспроизведение всех треков, пока не проигран последний трек. Как сделать настройку воспроизведения треков по одному. В АИМР 3 плеере в настройках есть подраздел автоматика и просто ставишь или убираешь галочку в пункте «автоматически переходить на следующий трек» просто и удобно! В КМР такой фишки не нашел. Подскажите, кто знает!

harvester |

27.12.2014 в 4:54 пп

Потому что там такого нет, насколько я помню.

Александр

27.12.2014 в 5:20 пп

harvester спасибо за ответ! Жаль, что такой опции нет.

Вадим

07.01.2015 в 8:09 пп

Добрый вечер harvester.Подскажите пожалуйста,есть ли настройки встроенного 3D?Я не об anaglyph.Спасибо.

Иван

11.01.2015 в 7:40 дп

Ставил много разных версий — выбрал, всё устраивает, только вот не нравится изображение (значок) рядом с названием композиции МР3, в виде ноты, можно ли поставить стандартный (треугольнички) как в последних версиях. В видео файлах всё хорошо!(треугольнички с расширениями-как мне нравится)

harvester |

11.01.2015 в 6:02 пп

Типы файлов — выбираете mp3 и изменить значок.

Иван

11.01.2015 в 10:05 пп

В Windows XP так получится, очень просто, а в Windows 7 так не получается, я думал в самой программе есть возможность настроить

harvester |

12.01.2015 в 12:22 дп

К сожалению, в данный момент у меня нет установленного KMPlayer на моем компьютере и точно по настройкам этой функции я сказать не смогу. Я полностью перешел на Daum PotPlayer. В нем такая возможность присутствует.

Olaf

17.01.2015 в 12:32 пп

Люди спрашивали как убрать правую панель с рекламой и т.д.

Довольно просто:

Убрать боковую панель:

В настройках Интернет Эксплорера (НЕ ВАЖНО — ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ВЫ ИМ ИЛИ НЕТ!):

Сервис > Свойства обозревателя > Безопасность > Ограниченные узлы

> добавляем player.kmpmedia.net

И панель больше не грузится.

harvester |

17.01.2015 в 5:28 пп

Благодарю за полезный комментаний. Добавлю в FAQ

Иван

24.01.2015 в 5:51 дп

Спасибо за ответы, я разобрался. Есть там возможность в настройках выбрать ярлыки. Просто у меня кривой RePack был, удалил его.

Иван

31.01.2015 в 2:54 дп

Olaf on — гениальное решение проблемы с боковой панелью. РАБОТАЕТ! Спасибо.

Serbin Dima

20.02.2015 в 12:06 дп

При воспроизведении видео повышенного качества MP4 720 — кадр разворачивается на весь экран.

При воспроизведении видео MP4 360 — кадр реализуется в виде маленького прямоугольника в центре экрана.

Как сделать чтобы кадр независимо от числа строк в нём всегда разворачивался во весь экран ?

Анна

20.02.2015 в 5:25 пп

Подскажите, пожалуйста.) Поставила новый kmp 3.9.1.132 и пришла в ужас — нет ни захвата видео, ни захвата аудио, только кадра. А мне очень нужно! Что делать?

harvester |

20.02.2015 в 9:09 пп

Либо откатываться на старую версию, в которой это все было, либо переходить на Daum PotPlayer от того же разработчика.

Андрей

19.03.2015 в 2:03 дп

Братишка, огромное спасибо за твою работу. Разбирался как по учебнику, согласно твоим рекомендациям. УВАЖУХА тебе!

Мухали

24.03.2015 в 5:38 дп

подскажите пожалуйста- установил обновление КМР все показывает и звук нормальный , но нет голосового озвучивания (перевода), т.е. не слышно голосов, хотя музыка и эффекты есть. Заранее спасибо!

harvester |

24.03.2015 в 6:05 пп

Возможно в настройках у вас указана неправильная схема подключения динамиков. 5.1 вмесето стерео

Иван

08.06.2015 в 9:21 пп

Здравствуйте! подскажите пожалуйста ответ на вопрос ...я вот устанавливаю уже второй раз классический видео проигрыватель ..и всё работает как надо...но после перезагрузки ...плеер не открывает видео ссылаясь что какой то системы не хватает ...и так уже 2 раза ...как исправить это явление ? ...за ранее Благодарю.

harvester |

10.06.2015 в 8:07 пп

Просьба сделать скрин с проблемой xxxnewman@gmail.com

sagris

15.06.2015 в 5:07 пп

Вопрос : Как кликом мыши остановить воспроизведение , повторным кликом продолжить воспроизведение ?

harvester |

19.06.2015 в 1:39 пп

Пробовать сочетания клавиш менять

надежда

24.06.2015 в 10:10 пп

подскажите, пожалуйста! ребенок нажал куда-то. когда воспроизводишь фильм показывает в маленьком прямоугольнике в центре. начинаешь увеличивать и изображение уходит вправо вниз, а слева и сверху остается темный экран. как настроить нормально?

harvester |

19.07.2015 в 12:14 пп

Смотрите в контекстном меню — размер видео

Татьяна

02.07.2015 в 3:38 пп

при двойном щелчке по видео или аудио файлу плеер не срабатывает, только если выбрать в контекстном меню «открыть с помощью». выбор галочки «использовать её для всех файлов такого типа» не помогает. как можно это исправить?

harvester |

19.07.2015 в 12:11 пп

В системе программы по умолчанию за это отвечают

Эдик

28.07.2015 в 3:40 пп

Установил новую версию — фильтры «размытие» и «резкость» не работают.

harvester |

06.08.2015 в 2:09 пп

Проверю

Alex Bordack

30.07.2015 в 6:06 пп

Здравствуйте! Возможно мой вопрос нелеп, но всё же — подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы во время растягивания экрана, на самом экране были цифры, которые показывают изменение масштаба. На всех предыдущих версиях это было и я как то ставил. Сейчас обновил до последней и не могу вспомнить, где эта функция. Заранее Спасибо за ответ

harvester |

06.08.2015 в 2:08 пп

Это скорее всего osd ищите в настройках.

Elle

31.07.2015 в 12:22 дп

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как закрепить плеер? (заранее прошу прощения за, наверное, глупый вопрос) При переустановке системы поменяли старую версию на новую, не могу разобраться... Заранее благодарю.

harvester |

06.08.2015 в 2:07 пп

Что Вы подразумеваете под словом закрепить? По верх всех окон?

Elle

06.08.2015 в 4:54 пп

Спасибо, уже не нужно... Скачала старую версию и все настроила.

Сергей

09.09.2015 в 11:15 дп

всем привет. люди помогите решить следующую проблемку: при воспроизведении из

списка видео не показывается подряд, а перескакивает несколько штук. как изменить это в настройках не нашел

Сергей

17.09.2015 в 1:48 пп

KMPlayer 4.0.0.0 KMP Plus.

При наличии в видео звуковых дорожек в формате 2.0 и 5.1, плеер выбирает по умолчанию шестиканальную дорожку, независимо от того, на каком месте она находится. При наличии одинаковых форматов дорожек — воспроизводится первая. Причем такое происходит только с AVI-файлами, MKV воспроизводится нормально. Как сделать так, чтобы по умолчанию воспроизводилась первая дорожка.

мария

26.09.2015 в 5:30 пп

Скажите пожалуйста, как сделать изображение стандартным. Дело в том что во время просмотра фильма, у меня ребёнок что то натыкал. И сейчас воспроизводиться все не так мало того что размер не обычный, так оно ещё все очень увеличенно. Т.е полностью изображение не показывает, как будто то бы место мало)). Я вот не знаю как вернуть все на свои места.

harvester |

04.10.2015 в 1:38 дп

Проще всего сбросить настройки на заводские

harvester |

04.10.2015 в 1:39 дп

А вообще видео — изображение — размер — исходный

Дмитрий

28.10.2015 в 10:07 дп

Здравствуйте! Помогите чайнику! Не получается открыть файл KMP-плеером не через

«открыть с помощью» ни через свойства файла. — Его нет в списке возможных для открытия программ, нахожу через «обзор» путь к плееру, нажимаю «открыть», но он не появляется в списке. Через см плеер файл открывается.

harvester |

31.10.2015 в 10:54 дп

Сделайте наоборот. Откройте сначала kmpayer и в нем нажмите на кнопку открыть и указывайте нужный файл

Валентина

01.11.2015 в 9:36 пп

На КМР изображение появляется на секундочку и пропадает, звук нормальный До сегодня показывал нормально. Подскажите, пожалуйста, что делать

dooleq

11.01.2016 в 1:22 пп

После каждой песни всплывает окно и воспроизведение останавливается. Пока окно не закроешь плеер не работает.

Да и окно .почему то -Nero ? выдаёт какую то ошибку.

harvester |

13.02.2016 в 10:06 пп

Удаляем Nero и все что с ним связано. Скорее всего у Вас расширенная версия с кодеками и прочим. Проверяем. Если все ок, то ставим заново только те компоненты Nero которые необходимы для записи дисков.

Сергей

16.01.2016 в 1:57 пп

Не могу понять. Вопрос по эквалайзеру: не заметно что-бы он регулировал АЧХ выше 6 кГц. Может какие настройки неправильные?

Михаил

11.02.2016 в 1:36 пп

Добрый день! На сайтах изучения английского языка есть аудиодialogи. Как правило запускаются при помощи Adobe Flash Player. У меня ухудшенный слух и английский воспринимаю 0,8 от нормальной скорости а на Adobe 1, а потом сразу 0,5. Можно ли при помощи KMPLAYER перехватить аудио и сделать удобную для меня скорость.

С уважением,

Михаил

harvester |

13.02.2016 в 10:34 пп

Нет, это невозможно.

Константин

14.02.2016 в 4:20 пп

Здравствуйте, у меня проблема, я самый обычный пользователь данной программы, то есть нулевой уровень каких либо знаний.

Проблема в следующем, у меня в плеере (не зависимо от версии, сейчас поставил 3.9, просто более привычнее, чем 4.0) ровно по середине идет красная полоса, она появляется исключительно при просмотре в этом плеере видео, ни в браузере или в играх или обычном использовании рабочего стола ее нет. Смотреть видео в другом плеере не пробовал и не собираюсь, ведь влюбился в KMPlayer сразу и менять не хочу. Прошу помогите, может дело в настройках. Я буду вам премного благодарен.

harvester |

27.07.2016 в 9:02 дп

Попробовать воспроизвести в другом плеере все же необходимо. Ну и колесики самые последние поставьте.

Кир

17.02.2016 в 3:22 пп

здрасте. помогите. как удалить список «последние». а то меня предки пасут по этому списку что я смотрю. заранее спасибо.

harvester |

27.07.2016 в 9:01 дп

Этот в реестре. Regedit.exe поиск kmplayer и там смотреть файлы ваши. Их удалить из реестра.

андрей

02.03.2016 в 7:34 пп

После обновления KMPLAYER пропала одна удобная функция, не знаю как настроить (в настройках ничего похожего не нашел) — раньше когда наводил курсор на дорожку всплывало маленькое окошко, показывающее кадр возможного воспроизведения с другого места. Каким образом можно настроить данную функцию.

Олег

26.03.2016 в 6:52 пп

Здравствуйте, видео загруженное с iCloud, воспроизводится без звука, K Lite Codec Pack устанавливал, не помогает.

Иван

30.03.2016 в 5:55 пп

Помогите пожалуйста решить проблему: после 4.0.0 кмп начал проигрывать всю папку, все файлы видео, которые в ней лежат! Никак не могу отключить эту дурацкую функцию! Делаю закрыть файл, плеер, ничего не помогает, восстанавливается эта настройка по умолчанию после закрытия, т.е. при следующем открытии! А это реально достаёт, хочешь посмотреть 1 фильм на ночь глядя, а он всю папку воспроизводит и никак эта настройка не изменяется! Обидно менять плеер, до этого любимый, из-за чьей-то инициативы по смене этой настройки((

Евгения

21.06.2016 в 12:47 пп

Добрый день!

Обновленный плеер от чего-то перестал воспроизводить фидео от нажатия на файл.

Предлагает воспроизводить видео только из окна самой программы через Add Folder

Дарья

27.06.2016 в 3:49 пп

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста с таким вопросом: мастер переустановил компьютер и все настройки и приложения, в том числе и кпм плеер. Вроде все настроила, но осталась одна проблема — хочется, чтобы все файлы воспроизводились друг за другом. Перерыла весь нет, все перепробовала — и сброс настроек, и разные функции в воспроизведении и настройках, но ничего не выходит. Буду очень признательна за помощь)

harvester |

27.07.2016 в 8:47 дп

В главном окне порядок воспроизведения. Рядом со значком повтора списка.

Наталья

01.07.2016 в 3:05 дп

Скажите, как разделить музыку по папкам? Я сохраняю вроде по папкам, а в плеере-всё в разнбой и не по порядку. И как сделать что бы песни шли по порядку (как они отображаются в плеере)? -За ранее спасибо.

Андрей

04.07.2016 в 8:21 дп

Здравствуйте!

Такой вопрос- при воспроизведении файла плеер озвучивает его название

Как это отключить?

Наталья

08.07.2016 в 10:56 пп

Скажите, как разделить музыку по папкам? Я сохраняю вроде по папкам, а в плеере-всё в разнбой и не по порядку. И как сделать что бы песни шли по порядку (как они отображаются в плеере)? -За ранее спасибо.

Всё, уже не нужно. -Я купила другой плеер!

harvester |

27.07.2016 в 8:45 дп

На самом деле в главном окне плеера есть переключатель режимов воспроизведения. У Вас стоял shuffle.

Виталий

17.07.2016 в 12:48 пп

Здравствуйте! Без каких либо причин КМПлеер стал воспроизводить видео в формате flv черно белым..Причем название файла видео показывает зеленым.. Выключение эффекта серого ничего не дает. Уже месяц не могу понять в чем дело.

Ирина

22.10.2016 в 6:17 дп

Здравствуйте! По умолчанию стоит в системе kmpayer При двойном клике на mp3 файле раньше воспроизводилась вся папка, начиная с этого файла. Теперь воспроизводится только этот файл, хотя в настройках также стоит «воспроизводить след.список» Приходится выделять все файлы в папке, чтобы воспроизвести их. Что можно сделать?

Ирина

22.10.2016 в 6:30 дп

Оказалось всё проще простого! Во время воспроизведения контекстное меню — воспроизведение — открытие файлов — все файлы в папке. И всё!!!

нана

21.12.2016 в 3:15 дп

После обновления на последнюю версию на экране появились 2 кнопка с ieEm +

иероглифы и еще одна пустая колонка для ввода. при нажатии ничего не происходит. как убрать?

евгений

29.12.2016 в 4:25 дп

как убрать кнопки с иероглифами на экране слева?

Igor

16.01.2017 в 1:57 дп

Здравствуйте!

Во время проигрывания ролика, в левом нижнем углу показывается время, сколько уже проигрывается ролик, а в правом нижнем углу, общая длина ролика! Так со вчерашнего в левом нижнем углу, время идёт в обратном порядке! Как таймер на бомбе!))))

Подскажите где найти эту настройку, и вернуть в нормальное положение?

Сайт работает на WordPress